

# 調査等業務の 電子納品チェックシステム インストールマニュアル 〔 受注者用 〕

＜＜ 土木編 ＞＞

Ver D 8.1.2

タイプ A(調査等業務)用／タイプ B(保存文書整理業務等)用

2025年 7 月

東日本高速道路株式会社

中日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社

株式会社高速道路総合技術研究所

改版履歴

版数	日付	内容	修正か所	備考
初版	2021.07	新規作成		
1.1 版	2024.11	動作環境 セットアップ手順 FAQ アドレス更新	1-1.動作環境 1-3.本システムのセットアップ ＜＜問合せ先＞＞	
1.2 版	2025.7	Windows11 対応	1-1.動作環境	

## 《 目 次 》

1. 事前準備 .....	1
1-1. 動作環境 .....	1
1-2. プログラムデータの入手 .....	2
1-3. 本システムのセットアップ .....	2
1-3-1. セットアップ手順 .....	2
1-3-2. プログラムデータの展開 .....	3
1-3-3. プログラムデータの配置 .....	3
1-4. 起動方法 .....	5
1-5. アンインストール .....	7
1-5-1. アンインストールの手順 .....	7

### 《 本マニュアルの記載内容についての留意事項 》

本文中に記載される、

・Windows は、

米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

・Edge, Microsoft Edge は、

米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

・Acrobat は、 米国 Adobe Systems Incorporated の商標( 地域によっては登録商標 )です。

・その他記載されている製品名, 社名は, 各社の商標, 登録商標です。

## 1. 事前準備

### 1-1. 動作環境

本システムを動作させるために必要な環境( コンピュータの性能 )を下表に示します。

表 1-1チェックシステムの動作環境

項目	必要環境
CPU	1GHz 相当以上
メモリ	512MB 以上
HDD 空き容量	120MB 以上+納品データの容量
CD/DVD ドライブ	CD/DVD への書込みが行える事
OS	Microsoft® Windows 10(64bit)、Microsoft® Windows 11(64bit)
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・ ブラウザソフトとして Microsoft Edge 94 以上がインストールされていること。</li><li>・ PDF ファイルの閲覧には、Adobe®Reader® 11.0.12 以上が必要です。</li></ul> <p>注意) Microsoft 社の公式サポートがあるものを載せています。 動作しないという意味ではなく、動作確認を行っていないという意味です。</p>

#### < 注意 >

以下の場合には高性能なコンピュータのご利用をおすすめします。

- ・ 納品データが大容量の場合 ( CD/DVD)が複数枚に及ぶなど )
- ・ CAD 図面, デジタル写真データなどが 1000 ファイルを超える場合
- ・ 1 個のファイルサイズが大きい場合 ( PDF ファイルのサイズが 20MB 以上など )

特にメモリが少ないと動作が極端に遅くなる場合があります。

本システムを操作するためには、予め本システムのプログラムデータの入手、およびセットアップ作業を行っておく必要があります。

---

## 1-2. プログラムデータの入手

本システムのプログラムデータは、NEXCO 総研の HP からダウンロードできます。


なお、システムの起動には、監督員が配布する、システム起動に必要な復号化ファイル(以下「鍵ファイル」という。)が必要です。別途監督員から貸与を受けてください。

- ・ ダウンロードしたプログラムデータと鍵ファイルは大切に保管して下さい。
- ・ 納品データの作成に使用するコンピュータにセットアップして、正常に動作する事を確認しておいて下さい。
- ・ プログラムデータには使用期限があります。期限切れとなってしまった場合は、プログラムを再度 HP からダウンロードし、監督員に鍵ファイルの再発行を依頼して、再度インストールして下さい。

## 1-3. 本システムのセットアップ

### 1-3-1. セットアップ手順


本システムのインストールは、以下の手順で行います。



### 1-3-2. プログラムデータの展開

プログラムデータの展開は、以下の手順で行います。


- ① ダウンロードしたプログラムデータ(“zip”形式ファイル)を右クリックして「すべて展開(T)」をクリックします。
- ② 展開先「ファイルを下のフォルダーに展開する(F):」に任意の場所を指定して [展開(E)] ボタンをクリックします。
- ③ フォルダの中に”Nouhin\_Dx.x.x”フォルダーが存在することを確認します。



### 1-3-3. プログラムデータの配置

本システムのインストールは、以下の手順で行います。


- ① “Nouhin\_Dx.x.x”フォルダーを D ドライブ直下にコピーして下さい。




《コピー先パスの規定》

- ・ Cドライブしか無いPCの場合、「C:¥」
- ・ Dドライブ以降(D、E・・・)があるPCの場合、「D:¥」

- ② “Nouhin\_Dx.x.x”フォルダーを開き、“Nouhin.exe”ファイルが存在することを確認して下さい。




- ③ “Nouhin.exe”を右クリックし、ショートカットの作成を行って下さい。



- ④ 作成したショートカットの名前を以下の通り変更して下さい。

変更前: Nouhin.exe - ショートカット

変更後: NEXCO 電子納品チェックシステム



- ⑤ 作成したショートカットをデスクトップに移動して下さい。



#### 1-4. 起動方法

本システムの起動は、以下の手順で行います。図と対比しながら、作業を進めて下さい。

※鍵ファイルがないと起動できません。

- ① デスクトップ上のショートカットをダブルクリックします。




- ② オープニング画面

[ 参照 ]ボタンより、配布された鍵ファイル(xxxxxxxxxxxxx.cri)を選択します。



- ③ 鍵ファイル選択画面

配布された鍵ファイル(xxxxxxxxxxxxx.cri)を選択します。



- ④ [ OK ]ボタンを押します。



- ⑤ システム初期画面



---

## 1-5. アンインストール

### 1-5-1. アンインストールの手順

本システムのアンインストールは、以下の手順で行います。

- ① デスクトップ上のショートカットを削除します。



- ② 配置したプログラムデータの”Nouhin”フォルダーを削除します。

### << 問合せ先 >>

(株)高速道路総合技術研究所 基盤整備推進部 技術情報課

E メール: [e.syskan.xa@ri-nexco.co.jp](mailto:e.syskan.xa@ri-nexco.co.jp)

FAQ アドレス: <https://nexco.asp.traina.jp/web/traina-faq/>